

## ИНСТРУКЦИЯ

### по установке программного обеспечения (дистрибутива) РЦК

Уважаемый клиент, после заключения соглашения о предоставлении услуги «Расчетный Центр Корпорации» и получения от Банка программно-технических средств (дистрибутива, электронного ключа (Token) в зависимости от выбранной Вами функциональной возможности: акцепт платежных документов, планирование и контроль лимитов) для работы в системе «Расчетный Центр Корпорации» (далее – Система), Банк выполнит необходимые мероприятия по подключению пользователей вашей компании к Системе и направит им по системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» сообщения с временным первоначальным паролем для входа в Систему.

Перед началом работы в Системе необходимо:

1. пройти по ссылке <https://corp.akbars.ru/ru/html/RCK.html> выбрать строчку «Дистрибутивный комплект для установки клиентского рабочего места РЦК» и сохранить архив «Client РЦК.zip» на своем компьютере.


Ак Барс  
Бизнес онлайн




#### Расчетный Центр Корпорации

- Дистрибутивный комплект, для установки клиентского рабочего места РЦК
- Драйверы Рутокен для Windows
- Инструкция по установке дистрибутива РЦК
- Инструкция по генерации ключа электронной подписи (ЭП)
- Инструкция по регенерации ключа электронной подписи (ЭП)
- Руководство пользователя по РЦК


2. распаковать архив «Client РЦК.zip» в корень диска (C:)




## В ИТОГЕ



3. после распаковки архива войти в папку SSL в папке «Client\_RCK» (C:\Client\_RCK\Client\SSL)




4. Внутри вы обнаружите 4 файла (количество и наименование файлов может отличаться от приведенных ниже в зависимости от обновляемой версии):




**Внимание! Пункты с п.5 – п.10 включительно необходимо проделать с каждым из четырех файлов из папки SSL.**

5. Установить сертификаты, для этого кликнуть 2 раза левой клавишей мыши по файлу. В открывшемся окне нажать на кнопку «Открыть».


Открыть файл - предупреждение системы безопасности



6. Далее нажать на кнопку «Установить».



7. Выбрать «Локальный компьютер» и нажать на кнопку «Далее».



8. Windows может запросить разрешение на внесение изменений, подтвердить изменение.

9. Выбрать автоматический выбор места хранилища, нажать на кнопку «Далее».

←  Мастер импорта сертификатов

#### Хранилище сертификатов

Хранилища сертификатов - это системные области, в которых хранятся сертификаты.

Windows автоматически выберет хранилище, или вы можете указать расположение сертификата вручную.

Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата

Поместить все сертификаты в следующее хранилище

Хранилище сертификатов:

Обзор...

Далее

Отмена

10. Нажать на кнопку «Готово».

←  Мастер импорта сертификатов

#### Завершение мастера импорта сертификатов

Сертификат будет импортирован после нажатия кнопки "Готово".

Были указаны следующие параметры:


Выбранное хранилище сертификатов	Автоматический выбор мастером
Содержимое	Сертификат

Готово

Отмена

**Приступаем к запуску самой системы РЦК, для этого:**

11. В папке «Client\_RCK» от имени администратора необходимо запустить ярлык «MainController.exe»:



12. Для входа в Систему в поле «Пользователь» необходимо ввести логин, указанный Вами в заявлении на предоставление/изменение услуги «Расчетный Центр Корпорации», в поле «Пароль» необходимо ввести временный первоначальный пароль, полученный Вами от Банка по системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН», и нажать на кнопку «Авторизация».



Приложение №1  
к Соглашению о предоставлении Услуги «Расчетный Центр Корпорации»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_


**ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление/изменение услуги «Расчетный Центр Корпорации» (РЦК)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

- на подключение
- на изменение условий

**5. Перечень уполномоченных лиц и прав пользователей «Расчетный Центр Корпорации» (РЦК):**

№ п/п	Дополнение/Исключение (заполняется в случае внесения изменений в заявление)	ФИО пользователя РЦК (полностью)	Должность пользователя РЦК	Паспортные данные (серия, номер, где и когда выдан)	Логин для входа в Систему РЦК <sup>2</sup>	Программно-технические устройства для работы в Системе РЦК (электронный ключ, шт.)	Подпись пользователя РЦК	Услуга в части	Являюсь действующим клиентом в Системе АББО, использую ЭП Системы АББО (Рутокен)
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Дополнить <input type="checkbox"/> Исключить	Иванов Иван Сергеевич	Директор	9292 777 777	Ivanov123	1 шт.		<input type="checkbox"/> Мониторинг <input checked="" type="checkbox"/> Контроль и акцепт <input type="checkbox"/> Контроль и акцепт в рамках бюджета	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет



Поздравляем, вы вошли в Систему! Далее Вам необходимо следовать подсказкам Системы, изменить временный первоначальный пароль на постоянный для дальнейшей работы в Системе, выполнить необходимые настройки, сформировать сертификат ключа электронной подписи (сведения об открытом ключе абонента) и предоставить в Банк три подписанных экземпляра (при получении от Банка электронного ключа (Token) в зависимости от выбранной Вами функциональной возможности: акцепт платежных

документов, планирование и контроль лимитов). После регистрации сертификата ключа электронной подписи (сведений об открытом ключе абонента) в Банке Вы сможете приступить к работе с Системой в полном объеме.

**Телефоны технической поддержки клиентов:**

**(843) 239-73-38** для звонков из г. Казань

**8-800-2005-304** бесплатный звонок по России

**Адрес электронной почты: [corp@akbars.ru](mailto:corp@akbars.ru).**